

astah* professional のインストール

2015.11.24

1. はじめに

UML による図を作成するためのツールとして、astah*を使うために、インストールして、実行するまで、さらに、ライセンス認証までの手順を説明する。


2. ダウンロード

(1) ダウンロードページを開く

以下のアドレスからダウンロード紹介ページを開く。

<http://astah.change-vision.com/ja/download.html>

「製品ダウンロード」をクリックする。



(2) ダウンロードするバージョンを選ぶ

「astah* professional 7.0.0」の「ダウンロード」をクリックする。




(3) ダウンロードする

astah-professional-7_0_0-846701-jre-64bit-setup.exe の「DOWNLOAD」をクリックする。



(4) ダウンロードを開始する

「DOWNLOAD」をクリックして、ダウンロードを開始する。




3. インストール

(1) インストールを開始する


ダウンロードしたファイル

「astah-professional-7_0_0-846701-jre-64bit-setup.exe」
をダブルクリックして、インストールを開始する。




(2) ウィザードを開始する

「次へ」をクリックする。




(3) 使用許諾契約書に同意する。

「同意する」を選んで、「次へ」をクリックする。




(4) インストール先を選ぶ

標準のインストール先でよいので、「次へ」をクリックする。







(5) インストールするコンポーネントを選ぶ

今回は「フルインストール」を選ぶ。




(6) もろもろの設定をする.






(7) セットアップ完了



(8) 実行する

ライセンス設定が済んでいないので、以下のように表示されるが、気にしない。



プログラムの初めの画面は以下のような表示である。




4. ライセンス認証

(1) ライセンスファイルを準備する

「astah_faculty_license.xml」をコンピュータ上に置く。ここでは、デスクトップに置くものとする。


(2) ライセンス設定画面を開く

「ツール」>「ライセンス設定」をクリックする。




(3) ライセンス管理からライセンス設定を開始する

「ライセンスキー設定」をクリックする。




(4) ライセンスキーファイルを選ぶ

先に移動しておいた、ライセンスキーを選び、「ライセンスファイルを選択」をクリックする。



(5) ライセンス設定の完了確認

「ヘルプ」 > 「バージョン情報」を選んで、以下のように表示されていることを確認する。



5. 更新履歴

日付	変更内容	変更理由
2014.10.27	初稿	
2014.11.2	ライセンスをコピーする先をインストールフォルダから、デスクトップに変更した。	インストールフォルダである必要がなく、ライセンス設定完了後には、インストールフォルダに、ライセンスファイルができるため。
2015.11.24	astah 7.0.0 でのダウンロードに更新した。	astah のバージョンが上がったため。

